

ASPアカウント管理者向け管理機能の利用手順


2011/3/16

NTTアイティ株式会社
マジックコネク特営業本部


ASPサービスのアカウント管理者に開放されている管理機能のうち、アクセス履歴の表示とユーザ管理の利用手順を説明します。

■管理機能

- ・アクセス履歴の表示 : 管理下の一般ユーザのアクセス履歴を閲覧できます。
- ・ユーザ管理 : 一般ユーザのアカウントの接続条件を変更、アカウントロックを手動解除できます。
- ・パスワードの変更 : アカウント管理者のパスワードを変更できます。
- ・ログアウト : 管理ツールからログアウトする場合に押します。



アクセス履歴の表示



アカウント管理者	root
アカウント累計接続時間	11203 時間 47 分 29 秒
ユーザ	mct0022688 mct0032688 mct1002512 mct1002516 mct1002589 mct1002592 mct1002611 mct1002614 mct1102589 mct1102600 mct1102617 mct1202589

種別	接続開始時刻	接続終了時刻	接続時間	接続元アドレス	MAGアドレス	接続元ビューア or 接続先クライアント
Viewer	07/01 15:37:29	07/01 15:37:30	1 秒	221.186.153.164	00:0B:97:2F:42:06	>>
Client	07/08 19:29:57	07/08 19:30:00	3 秒	219.96.192.149	00:0B:5D:1F:76:CC	<<
Viewer	07/08 19:31:31	07/08 19:32:06	35 秒	219.96.192.149	00:17:42:39:5D:B8	>>
Client	07/08 19:30:14	07/08 19:33:03	2 分 49 秒	219.96.192.149	00:0B:5D:1F:76:CC	<<

- <<>>は、操作の方向を示します。
- >> は、左欄(ビューア)から右欄(クライアント)へ接続
- << は、右欄(ビューア)から左欄(クライアント)へ接続
- 接続元ビューアor接続先クライアントのユーザ名。異なるユーザ名との接続の場合、強調表示されます。
- 接続先ポート番号。利用したアプリケーションのポート番号です。
- 接続元ビューアor接続先クライアントのIPアドレス

ユーザ管理（接続条件の変更）

変更内容を、中継管理サーバに接続中のビューアやクライアントに反映（変更した内容で接続認証）するには、ビューアやクライアントを一旦終了し、再接続する必要があります。クライアントがサービス登録されている場合は、操作される側のPCを再起動してください。

当該のビューアやクライアントが、登録内容変更時に、中継管理サーバに接続中であるか／否かは、前ページのアクセス履歴の表示で確認できます。



メニュー アクセス履歴 ユーザ管理 パスワード変更 ログアウト

ユーザ管理

アカウント [] に所属するユーザ情報を管理します。

[] 選択 ①ユーザ名を選択します。

中継管理サーバ	magicconnect.net	
ユーザ名	[]	
ユーザ種別	一般ユーザ	
接続の許可	NDL.S セキュリティチェック対応 利用PC制限 使用	NDL.S+) 使用可
パスワード	<input type="radio"/> 変更なし <input checked="" type="radio"/> 変更する	
利用PC制限 情報	未登録	登録済み <input type="checkbox"/> 初期化する
IPアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	>> クライアント	全ての接続を 許可する
MACアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	>> クライアント	全ての接続を 許可する
セキュリティチェック	セキュリティチェック対応ビューア (EX+, NDL+, EX.S+, NDL.S+) 必須	

特定のユーザ名のビューア利用を、一時的に停止したい場合は、3つの方法より選択できます。
 ①パスワードを強制変更する。
 ②ビューアのIPアドレス制限を、「全ての接続を禁止する」に変更する。
 ③ビューアのMACアドレス制限を、「全ての接続を禁止する」に変更する。

パスワードを強制変更できます。

「利用PC制限 情報」は、「接続の許可」がEX.S、NDL.Sの場合にのみ表示されます。
 ・当該ユーザ名で、ビューアの初回接続が無く、操作PCの固有情報が中継管理サーバに自動登録されていない場合は、「未登録」と表示されます。
 ・ビューアの初回接続があった場合は、→右のように「登録済み」に変わります。
 ・操作PCを変更する場合は、「登録済み」右の「初期化する」にチェックを入れ、最下段の「編集」を押すと、登録済みのPC固有情報が初期化され、操作PCを変更可能になります。

IPアドレス制限／MACアドレス制限の設定方法は、本ページの下段を参照してください。

「セキュリティチェック」は、プラス(+)のアカウントに対し有効となります。
 ・チェックがついていると、mc_viewer_plusのビューアしか利用できません。
 ・チェックをはずすと、同じユーザ名で、mc_viewer_plusとmc_viewerの両ビューアが利用可能になります。

②登録内容を変更する場合に押します。

IPアドレス制限／MACアドレス制限の設定方法

IPアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	>> クライアント	全ての接続を 許可する
MACアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	>> クライアント	全ての接続を 許可する

IPアドレス制限は、ビューア、クライアントとも、各10個まで個別設定が可能です。10個を超える設定は行わないでください。

MACアドレス制限は、ビューア、クライアントとも、各10個まで個別設定が可能です。10個を超える設定は行わないでください。なお、クライアントについては、個別設定時は1個しか接続許可にできません。残りの9個は接続禁止になります。

①[D>>]を押すと右側に下図のような設定枠が表示されます。

②[挿入]を押すと入力欄が表示されます。

IPアドレス制限	ビューア	挿入 全ての接続を <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 禁止する
	クライアント	挿入 21 .186 .153 .161 / 255 .255 .255 .255 削除 を <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 禁止する
		リストに適合しない接続を <input type="radio"/> 許可する <input checked="" type="radio"/> 禁止する
MACアドレス制限	ビューア	挿入 全ての接続を <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 禁止する
	クライアント	挿入 60 .0B .DB .D4 .46 .70 削除 を <input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 禁止する
		リストに適合しない接続を <input type="radio"/> 許可する <input checked="" type="radio"/> 禁止する
セキュリティチェック	セキュリティチェック対応ビューア (EX+, NDL+, EX.S+, NDL.S+) 必須	

③項目を設定し、「許可／禁止」を選択します。
 ※IPアドレスは、「アクセス履歴の表示」の接続元アドレス欄のIPアドレスを設定します。
 ※サブネットマスクの設定により、単一のIPアドレスやネットワークアドレス単位での制限が可能となります。
 ※同一のIPアドレスに対し複数の設定がされている場合、上の欄の設定が優先されます。

[削除]を押すと当該の設定が削除されます。

[<<]を押すと右の設定枠が閉じます。最下段の[編集]を押す前に、[<<]を押すと設定内容は破棄されますのでご注意ください。

クライアントのMACアドレス制限の次の[挿入]ボタンは、上の欄のMACアドレス制限設定に対し[禁止する]を選択すると出現します。

編集 リセット

ユーザ管理（アカウントロックの手動解除）

管理ツールのユーザ認証を連続して5回失敗すると、当該のアカウントは無効化され、システムが自動的に解除／アカウント管理者が手動解除するまで、ログインできなくなります。

なお、本機能により管理ツールに対しアカウントが無効化されても、マジックコネクットのビューアとクライアントの接続認証には影響ありません。

御社の一般ユーザから、「管理ツールに対しアカウントが心当たりなく無効化されている。」との申告があった場合は、弊社までご連絡ください。

ユーザ認証

ユーザ名、パスワードの誤り時に表示

!!! ユーザ名かパスワードに誤りがあります。 !!!

- 同じユーザ名でログイン失敗を 5回繰り返すと、アカウントが一時的に無効化されます。
- アカウントが一時的な無効化状態になると、自動解除されるまで待機するか管理者が解除操作を実施するまで Web GUIへログインできなくなります。

ユーザ名とパスワードを入力してください。

ユーザ名

パスワード

ユーザ認証

アカウント無効化時に表示

!!! このアカウントは一時的な無効状態です。 !!!

- このユーザ名によるログイン失敗が繰り返されたため、Web GUIへのログインが一時的に無効化されています。
- Web GUIにログインするためには、無効化状態が自動解除されるまで待機するか管理者に解除操作を依頼する必要があります。

ユーザ名とパスワードを入力してください。

ユーザ名

パスワード

ユーザ管理

アカウント に所属するユーザ情報を管理します。

選択

アカウントが無効化された日時

中継管理サーバ	.magicconnect.net	
ユーザ名	a !! 2009-12-08 12:56:57 +0900 にロックアウトされました !! <input type="checkbox"/> ロックアウト状態を解除する	
ユーザ種別	一般ユーザ	
接続の許可	<input type="checkbox"/>	
パスワード	<input checked="" type="radio"/> 変更なし <input type="radio"/> 変更する	
IPアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	クライアント	全ての接続を 許可する
MACアドレス制限	ビューア	全ての接続を 許可する
	クライアント	全ての接続を 許可する

無効化されたアカウントを有効化するには、
①「ロックアウト状態を解除する」にチェックを入れます。
②画面左下の「編集」を押します。